

## localectl による変更

CentOS7 のレスキューモードでキーボードレイアウトを選ぶことができなくなった。

<http://www.itsprite.com/centos-7-rhel-7-how-to-change-the-system-keyboard-layout/>

<http://tegetegekibaru.blogspot.jp/2014/10/centos7-keymap.html>

<http://qiita.com/sue71/items/64c513ae181e9f7aa8f4>

### 設定されているキーボードの確認

```
# localectl status
System Locale: LANG=en_US.UTF-8
VC Keymap: us
X11 Layout: us
```

### 選択可能なキーマップの確認

```
# localectl list-keymaps
ANSI-dvorak
amiga-de
amiga-us
applekey
....
```

### キーマップのセット

```
# localectl set-keymap jp106
```

### 確認

```
# localectl status
System Locale: LANG=en_US.utf8
VC Keymap: jp106
X11 Layout: jp
X11 Model: jp106
X11 Options: terminate:ctrl_alt_bksp
```

## ファイルを直接編集してレイアウトを変更する

各設定はそれぞれ以下の設定ファイルになっているので、手で編集しても OK。編集後は OS 再起動が必要。

### VC

Keymap: /etc/vconsole.conf

### X11 関連

/etc/X11/xorg.conf.d/00-keyboard.conf