

1. コンピューターとシステムの状態の完全なシステム バックアップを作成します。
2. Administrator としてログオンします。
3. Regedt32.exe を起動します。
4. 次のレジストリ キーに移動します。
 1. HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\MountedDevices
5. [MountedDevices] をクリックします。
6. [セキュリティ] (または [編集]) メニューの [アクセス許可] をクリックします。
7. Administrators にフル コントロールのアクセス許可があることを確認します。この手順を完了したら、これを元に戻します。
8. Regedt32.exe を終了して、Regedit.exe を起動します。
9. 次のレジストリ キーを見つけます。
 1. HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\MountedDevices
10. 新しく変更するドライブ文字を見つけます。"\DosDevices\C:" を探します。
11. [\DosDevices\C:] を右クリックし、[名前の変更] をクリックします。
 1. 注: このレジストリ値の名前を変更する場合は、Regedt32 ではなく Regedit を使用する必要があります。
12. 未使用のドライブ文字 "\DosDevices\Z:" に名前を変更します。
13. これでドライブ文字 C が解放されます。