

<http://support.microsoft.com/kb/251394/ja>

net user コマンドを使う

```
net user [ユーザー名 [パスワード | *] [オプション]] [/domain]
         ユーザー名 {パスワード | *} /add [オプション] [/domain]
         ユーザー名 [/delete] [/domain]
```

ユーザー名

追加、削除、変更、表示を行うユーザー アカウントの名前を指定します。ユーザー アカウント名は、半角で 20 文字以内です。

パスワード

ユーザー アカウントに割り当てたり、変更したりするパスワードを指定します。パスワードは、net accounts コマンドの /minpwlen オプションで設定された最小の文字数を満たしている必要があります。半角で 14 文字まで指定できます。

*

パスワードの入力を求めるプロンプトを表示します。パスワード プロンプトに対して入力するパスワードは表示されません。

/domain

現在のドメインのプライマリ ドメイン コントローラ (PDC) に対して操作を行います。このパラメータは、Windows NT Server ドメインのメンバである Windows NT Workstation を実行しているコンピュータのみに適用されます。デフォルトで、Windows NT Server ベースのコンピュータは PDC 上で操作を実行します。

/add

ユーザー アカウント データベースにユーザー アカウントを追加します。

/delete

ユーザー アカウント データベースからユーザー アカウントを削除します。

Net User コマンドのオプション

/active:{yes | no}

アカウントを有効または無効にします。アカウントが無効の場合、ユーザーはサーバーにアクセスできません。デフォルトは yes です。

/comment:" テキスト "

ユーザーのアカウントに関する説明コメントを最大 48 文字まで指定します。使用するテキストは必ず二重引用符で囲んでください。

/countrycode:mn

ユーザーのヘルプとエラー メッセージを表示する際の言語ファイルに適用されるオペレーティング システムの国コードを指定します。値 0 はデフォルトの国コードを表します。

/expires:{ 日付 | never}

アカウントの有効期限の日付を指定します。never オプションを指定すると、そのアカウントの有効期限は設定されません。有効期限の日付は、国コードに応じて mm/dd/yy または dd/mm/yy の形式を使用します。月には数字、英単語、または英語の 3 文字の省略形が指定できます。年は 2 桁または 4 桁の数字で指定します。日付の各部分はスラッシュ (/) で区切り、前後にスペースを入れないでください。

/fullname:" 名前 "

ユーザー名ではなく、ユーザーの氏名 (フルネーム) を指定します。氏名は二重引用符で囲みます。

/homedir: パス名

ユーザーのホーム ディレクトリへのパスを設定します。パスは存在している必要があります。

/passwordchg:{yes | no}

ユーザーが自分自身のパスワードを変更できるかどうかを指定します。デフォルトは yes です。

/passwordreq:{yes | no}

ユーザー アカウントにパスワードを必ず設定するかどうかを指定します。デフォルトは yes です。

/profilepath[: パス]

ユーザーのログオン プロファイルへのパスを指定します。

/scriptpath: パス名

ユーザーのログオン スクリプトがある場所を指定します。

/times:{ 時間 | all}

ログオンできる時間帯を指定します。時間は、曜日 [- 曜日][, 曜日 [- 曜日]], 時刻 [- 時刻][, 時刻 [- 時刻]] の形式で表し、時刻は 1 時間単位で指定します。曜日は英単語で指定することも、英語の省略形で指定することもできます。時刻は 12 時間表記または 24 時間表記のどちらかで指定します。12 時間表記の場合は、AP、PM、または A.M.、P.M. を使用します。all オプションを指定するとユーザーはいつでもログオンでき、ブランク値 (空白) を指定するとユーザーはどの時間帯にもログオンできません。曜日と時間の指定はカンマで区切り、複数の曜日と時刻を指定するときにはセミコロンで区切ります。

/usercomment:" テキスト "

アカウントに関するユーザー コメントを追加または変更します。このオプションは管理者が使用できます。

/workstations:{ コンピュータ名 [...] | * }

ユーザーがネットワークにログオンできるコンピュータを最大 8 台まで指定します。
/workstations オプションに何も指定しないか、または * を指定した場合、ユーザーはどのコンピュータからでもログオンできます。

net help user | more

1 度に 1 画面ずつヘルプを表示します。