

概要

<http://d.hatena.ne.jp/rx7/20090318/p1>

AD へ参加する

Linux で AD 参加 を参考に Linux サーバを AD に参加させる

mod_auth_ntlm_winbind のインストール

httpd-devel のインストール

```
yum install httpd-devel
```

mod_auth_ntlm_winbind のインストール

を解凍する。

```
autoconf
./configure
make
make install
```

make が失敗する場合は

```
apxs -DAPACHE2 -c -i mod_auth_ntlm_winbind.c
```

でコンパイルする。

Apache の設定

LoadModule の追記

/etc/httpd/conf/httpd.conf

か

/etc/httpd/conf.d/auth_ntlm_winbind.conf

あたりを作成し、以下を追記する。

```
LoadModule auth_ntlm_winbind_module /usr/lib64/httpd/modules/mod_auth_ntlm_winbind.so
```

httpd.conf の編集

```
KeepAlive On
```

が必須なので、Off になっていたら On にする。

winbindd_privileged のパーミッション変更

/var/lib/samba/winbindd_privileged に apache デーモンのアクセス許可が必要になる。

```
chgrp apache /var/lib/samba/winbindd_privileged
```

公開ディレクトリの設定

/var/www/html/auth のアクセスの際に認証する場合

httpd.conf

```
<Directory "/var/www/html/auth">
    NTLMAuth on
    AuthType NTLM
    AuthName "NTLM Authentication"
    NTLMAuthHelper "/usr/bin/ntlm_auth --helper-protocol=squid-2.5-ntlmssp"
    NTLMBasicAuthoritative on
    require valid-user
</Directory>
```

シングルサインオンするには、IE の信頼サイトとして登録するか

http://Linux サーバ名 . ドメイン

でアクセスする必要がある。