

## ルート化

<http://d.hatena.ne.jp/nink/20110513/1305272907>

<http://blogs.dion.ne.jp/takayoko/archives/10460965.html>

<http://www.inashiro.com/2011/05/18/is03-root/>

とりあえず、様子見

## 出荷状態に戻す

「設定」->「プライバシー」->「個人データ」->「オールリセット」

で出荷状態に戻る。

その後、

「マーケット」から「au one market」をインストール  
「au one market」から au 関連で必要なものをインストール

ロックナンバーの設定を忘れずにっ！

## ■自分用カスタマイズ

- ・キーボードの設定：自動大文字変換をオフ

### FM トランスミッターへのショートカット

クイック FM トランスミッターを使えばよい。

標準のままだと Lismo を経由しないと FM トランスミッターの設定が出来ない。

そこで、LunchcherPro のアクティビティの機能を使う。

+LuncherPro をインストールする

+ ホームを LuncherPro にしたくない場合は、とりあえず、入れているだけで良い

+ ショートカット作成で、アクティビティを選択

+FM トランスミッター を選択

## マーケット

フィルタリングの設定が何かの要因で変わってしまうことがある。

「アプリケーションが見つかりません」等のメッセージが表示される場合は

フィルタリングの設定で、「すべてのアプリを表示」にする

## メディアファイルを自動検索の対象から外す

.nomedia

というファイルを作成すると、そのファイルが置いてあるディレクトリと

全てのサブディレクトリがメディアファイルの検索の対象からはずれる。

ただし、すでにギャラリーに登録されている画像ファイルは削除されるので注意

## タスク管理方針

3つのアプリを使ってタスク管理をする。

## ■ Task Manager

<http://www.appbrain.com/app/com.adao.android.atm>

自動タスク制御用。

システム、常時起動必須アプリ、画面オフ時も使用するアプリは、制御対象外とする。

### Ignore List

- iWnn
- 音声・伝言メモ
- おサイフケータイロックコントロール
- SendCmailService
- TimerApps
- ワンセグ
- jp.co.sharp.android.providers.soundmemo
- UtilityService
- ケータイアップデート
- 管理アプリ×5
- Droidget
- メール
- 助手席ナビ
- マップ
- Auto WiFi Toggle
- ニュース EX
- Y! 天気情報
- SwiFTP
- ES タスクマネージャ
- TubeMate
- Skype
- Winamp
- RestoreSettings
- simeji
- taskSwicher

## ■ ES Task Manager

<http://www.appbrain.com/app/com.estrongs.android.taskmanager>

手動タスク制御用。

システム、常時起動アプリは制御対象外とする。

### Ignore List

- SendCmailService
- 管理アプリ×5
- Droidget
- TimerApps
- UtilityService
- ケータイアップデート
- おサイフケータイロックコントロール
  
- Task Manager
- Y! 天気情報
- ES タスクマネージャ
- Auto WiFi Toggle

- iWnn
- ニュース EX
- 音声・伝言メモ
- ワンセグ
- RestoreSettings
- simeji
- taskSwicher

## ■ Task Control

手動タスク制御用。

全てのアプリを対象とする。

## wifi スリープについて

「画面 OFF でスリープ」にしていると、通信がない時間が5分続くと wifi が OFF になる。

「MENU」ボタン→「設定」→「ワイヤレス設定」→「Wi-Fi 設定」→「MENU」ボタン→「詳細設定」→「Wi-Fi のスリープ設定」  
で設定画面が出せる

## アプリケーション関連づけ

動画や音楽を特定のアプリケーションに関連づけた場合、次回からアプリケーションを選択する必要がなくなる。

もし、関連づけを無くしたい場合は、

「設定」->「アプリケーション」->「アプリケーションの管理」

で関連づけたアプリケーションを選択して

「デフォルトでの起動」の「設定を消去」

を選択する。

プレイヤーを変更するなら、コンテンツマネージャでファイルをロングタッチすれば変えられる。

## 音楽や動画ファイルについて

アプリによっては、メディアファイルの場所を指定出来るが、  
基本的には、SD カードのルートからメディアファイルを検索しているようだ。

なので、SD カード内ならどこにメディアファイルを置いてもいい（らしい）。

## アプリ開発のデバッグ

<http://www.yamagoya-life.com/blog/?p=832>

現時点で IS03 でデバッグするための USB ドライバがない。

次期に出ると思うがそれまでは

android-sdk-windows\usb\_driver\android\_winusb.inf

に

```
[Google.NTx86]      ← 32bitOS の場合
; SHARP IS03
%CompositeAdbInterface% = USB_Install, USB\VID_04DD&PID_939A&REV_0100&MI_01
%CompositeAdbInterface% = USB_Install, USB\VID_04DD&PID_939A&MI_01

[Google.NTamd64]   ← 64bitOS の場合
; SHARP IS03
%CompositeAdbInterface% = USB_Install, USB\VID_04DD&PID_939A&REV_0100&MI_01
%CompositeAdbInterface% = USB_Install, USB\VID_04DD&PID_939A&MI_01
```

を編集すればドライバがインストールできる。

ドライバの選択で android-sdk-windows\usb\_driver を指定すればインストール完了する。